

Como acessar o servidor Windows via RDP



Olá Pessoal,

O presente tutorial tem por objetivo mostrar o passo a passo para acessar o seu servidor Windows via RDP (Remote Desktop Protocol). O acesso RDP pode ser realizado através de estações de trabalho com sistema operacional Windows (onde possui uma ferramenta nativa), quanto via Linux. A seguir iremos mostrar os passos para acesso utilizando os dois tipos de sistemas operacionais. Então vamos lá! :)


Acessando o RDP através do Windows (utilizando o windows 10)

1

Localize a ferramenta " Conexão de Área de Trabalho Remota". Caso você esteja utilizando o windows 7, basta clicar no ícone do windows na parte inferior esquerda de sua tela e buscar pela ferramenta em questão. Caso você esteja utilizando o Windows 8 ou Windows 10, busque pela mesma através da opção " pesquisar" (pode ser acessada de forma rápida utilizando a tecla da "bandeira do Windows" + q).


2

Com a Conexão de Área de trabalho Remota aberta, informe o ip principal de seu servidor dedicado ou VPS:




3

Na próxima etapa informe o seu usuário e senha:



4

Por último você será direcionado para a área de trabalho de seu servidor:




5

Na próxima etapa informe o seu usuário e senha:

Acessando o RDP via Linux (ubuntu) utilizando o Remmina

1

Localize e abra o Remmina em sua estação de trabalho:



2

Preencha os campos " Servidor, Nome de usuário e Senha", com os dados informados no e-mail de boas vindas que foi enviado na conclusão de contratação do seu plano conosco:

3

Por último você será direcionado para a área de trabalho de seu servidor:

Perfil

Nome: Conectar rapidamente

Grupo:

Protocolo: RDP - Protocolo de área de trabalho remota

Pre Command:

Post Command:

Básico **Avançado** SSH

Servidor: 67.23.236.189

Nome de usuário: administrator

Senha: *****

Domínio:

RD Gateway server:

Resolução: ☒ Resolução do cliente
☐ Personalizar 640x480

Profundidade de cores: 256 cores (8 bpp)

Compartilhar pasta: ☐ (Nenhum)

Save Cancel Connect

Nota: O Remmina é nativo na distribuição ubuntu desde a versão 12.04. Caso você ainda utilize uma versão inferior, será necessário seguir com a instalação dele ou de outro software de conexão remota de sua preferência.

Acessando seu servidor Windows utilizando o painel Plesk

Caso você faça utilização do painel Plesk, basta seguir os passos descritos a seguir para acessar o seu servidor:


1

- Na url de seu navegador informe o ip principal do servidor e a porta de conexão do Plesk que nesse caso é a 8443, conforme exemplo abaixo:

<https://192.168.0.3:8443>


2

Na tela que irá ser apresentada para você, é necessário informar os dados de acesso ao servidor, dados esses que são enviados através do e-mail de boas vindas que nossa equipe emite após a conclusão da contratação de seu plano.



3

Pronto, a partir de agora você pode seguir com a utilização do seu servidor/recursos através do painel plesk:



Observações:

- O acesso via RDP ao servidor adentra no sistema operacional do mesmo. Tendo isso em vista é altamente recomendado que esse tipo de acesso seja realizado apenas se você estiver ciente dos procedimentos que deseja executar, ou entre em contato com um profissional da área para auxiliar.
- Com o acesso via Plesk é possível fazer o gerenciamento Hosting de seu servidor, ou seja, criação, remoção e edição de domínios, contas de hospedagem, revenda entre outras funções.



Este artigo te ajudou?



Your Rating:



Results:



5 rates



Ainda precisa de ajuda?

ABRIR UM CHAMADO