


Como configurar o CloudFlare pelo cPanel



Algumas entradas como **whm**, **cpanel**, **webmail** apontarão para o endereço ip do servidor onde sua conta encontra-se hospedada. Se você optar por utilizar os endereços DNS do CloudFlare, deverá criar entradas DNS para cada serviço direcionando para o ip do servidor onde sua conta encontra-se hospedada (endereço IP disponível no e-mail de boas vindas). [Neste post](#) em nosso blog, falamos um pouco sobre o CloudFlare e também abordamos sobre a criação destas entradas.

1

Acesse o cPanel da conta o qual você deseja habilitar o CloudFlare pelo endereço www.seudominio.com.br/cpanel ou acesse a conta diretamente através do whm (caso você tenha um plano de revenda). O ícone do CloudFlare está disponível na aba Software /Serviços:



2

Próximo passo é preencher com seu e-mail, selecionar a caixa de texto que concorda com os termos de serviço (não se preocupe, é grátis) e clicar em **"Sign Up"**:

3

Na próxima tela, você verá o domínio e ao lado uma nuvem em cinza escuro. Isto quer dizer que o CloudFlare não está ativo para o domínio. Para ativar, clique em **Provision Domain with CNAME setup** (veja imagem):

Active Zone

hostdimebrasil.com.br

Domains Overview Analytics Security Performance Support

Domain Overview

Domain	CloudFlare Plan	Zone Type	Use CloudFlare
hostdimebrasil.com.br			inactive

[What is the difference between Full and Cname provisioning?](#)

Provision Domain with CNAME Setup

Version: 6.0.0

4

Por que Provision Domain with CNAME setup?

Como você está criando a conta através do cPanel em nosso servidor (hospedagem / revenda) o seu domínio continuará utilizando os DNS que normalmente usa e você apenas gerenciará as entradas as quais você quer habilitar o uso do CloudFlare como por exemplo a entrada www. Existe a opção de você criar sua conta diretamente no CloudFlare, para saber como fazer, [acesse aqui](#).

Ok, ativei e agora?

Ao ativar pelo cPanel, as principais entradas estarão configuradas para o sistema de cache funcionar corretamente. Na parte de **Analytics**, **Security** e **Performance** você poderá alterar algumas configurações importantes como o nível de segurança e cache por exemplo. O CloudFlare também possibilita a você outros planos (estes pagos).

Se tiver dificuldade ou dúvidas na realização do procedimento, entre em contato com nossa equipe de suporte que teremos o prazer em te ajudar. [Veja aqui](#) os benefícios de utilizar o CloudFlare em sua conta!

Alteração Necessária

O acesso ao site **obrigatoriamente** deve ser feito pelo endereço [www.seudominio.com](#) ou [.com.br](#), se por acaso seu site é acessível pelo endereço [seudominio.com](#) ou [.com.br](#) (**sem o www.**), você deverá forçar para que o acesso ocorra no endereço [www.seudominio.com](#) ou [.com.br](#). Segue regra que pode ser usada no arquivo .htaccess:

```
Options +FollowSymLinks
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^meusite.com.br [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.meusite.com.br/$1 [L,R=301]
```

Este artigo te ajudou?



Your Rating:



Results:



3 rates

Ainda precisa de ajuda?

ABRIR UM CHAMADO