

Gerenciamento de zona DNS através do WHM/cPanel


Observação: O gerenciamento de zona DNS através do WHM é possível apenas em nossos planos de revenda, VPS e Servidores dedicados.

1

Gerenciamento através do cPanel

2

Acesse o cPanel de seu domínio e selecione a opção "Zone Editor":



3

Ao acessar esta ferramenta você poderá adicionar ou gerenciar as entradas atuais já configuradas.



4

Para remover e editar uma zona já criada utilize o botão "Manage", identifique qual entrada deseja editar ou remover. Caso deseje adicionar utilize o botão "+ Add Record" e crie sua zona personalizada.

cPanel Zone Records for "hostdime.com.br"

Filter by name

Page Size: 50 | << < > >> | Displaying 1 to 25 out of 25 items

Filter: All A AAAA CAA CNAME MX SRV TXT

Name	TTL	Class	Type	Record	Actions
hostdime.com.br.	14400	IN	A	Endereço IP	Edit Delete
localhost.hostdime.com.br.	14400	IN	A	127.0.0.1	Edit Delete
hostdime.com.br.	14400	IN	MX	Priority: 0 Destination: hostdime.com.br	Edit Delete
mail.hostdime.com.br.	14400	IN	CNAME	hostdime.com.br	Edit Delete
www.hostdime.com.br.	14400	IN	CNAME	hostdime.com.br	Edit Delete
ftp.hostdime.com.br.	14400	IN	A	Endereço IP	Edit Delete
cpanel.hostdime.com.br.	14400	IN	A	Endereço IP	Edit Delete
webdisk.hostdime.com.br.	14400	IN	A	Endereço IP	Edit Delete

5

Gerenciamento através do WHM

6

Acesse o seu painel WHM, dentro do WHM localize a opção **"Edit DNS Zone"**, escolha o domínio que você deseja ajustar criando, editando ou removendo uma determinada entrada para este domínio em específico, clique em **"Edit"**.

WHM News Change Log Log Out (root)

edit dns zone Home » DNS Functions » Edit DNS Zone ?

DNS DNS Zone Editor

Choose a Zone to Edit

hostdime.com.br

hostdime.com.br

7

Na página que irá abrir, prossiga com as devidas alterações. Se desejar adicionar uma entrada utilize a sessão **"Add New Entries Below this Line"**, inserindo os campos Domain, TTL, Record Type.

Add New Entries Below this Line

	14400	IN	Select ▼
	14400	IN	Select ▼
	14400	IN	Select ▼
	14400	IN	Select ▼

8

Para editar e remover uma entrada já existente basta utilizar a sessão "Editing zone "[Dominio]" customizando da forma que desejar seguindo os padrões e sintaxe correta.

hostdime.com.br.	86400	IN	NS ▼	Name-server1	
hostdime.com.br.	86400	IN	NS ▼	Names-server2	
hostdime.com.br.	14400	IN	A ▼	Endereço IP	
localhost	14400	IN	A ▼	127.0.0.1	
hostdime.com.br.	14400	IN	MX ▼	0	hostdime.com.br.
mail	14400	IN	CNAME ▼	hostdime.com.br.	
www	14400	IN	CNAME ▼	hostdime.com.br.	

Este artigo te ajudou?



Your Rating:



Results:



3 rates

Ainda precisa de ajuda?

ABRIR UM CHAMADO